

■対応機種(2024年6月18日現在)

アルコールセンサーALBLO FC-1000、およびFC-1008Dの対応機種(スマートフォン)について記載します。

■動作基本条件

- ①フロントカメラがあること。
- ②フォンジャック内にマイク入力端子があること。
- ③Android4.x.x以上であること。

■動作確認状況について

下表の「動作」欄が「○(または●)」となっている機種が対応機種となります。
表にない機種、または「未検証」と記載されているものは動作未検証のため、動作保証の対象外となります。

○(または●):動作することが確認されている機種

×:動作しないことが確認されている機種

未検証:動作については検証されていない機体

もし、アプリのアップデート後にご使用端末で動作しなくなった場合は、下記をもとに、動作が確認されている古いアプリをインストールしてください。

AndroidOSが10以上の機種においては、旧バージョンアプリでは設定画面を開くことができず、使用中で設定変更することができません。

そのため、AndroidOSが10以上の機種においては、現バージョンアプリでの使用を推奨いたします。ご使用を検討される際は、現行バージョンで動作「○」となっている機種を選んでいただくようお願いいたします。

「※1」については動作が不安定になるため、新しいアプリへの更新はしないでください。

もし更新してしまった場合は下記より古いアプリをインストールしてください。

[インストール方法について詳しくは「インストール・マニュアル」をご参照ください。](#)

「※2」については、純正のTypeC接続型イヤホン端子を用いて動作する事は確認しておりますが、弊社では非推奨機体となります。この方式をご利用いただく場合、発生した不具合については弊社ではサポート致しかねますのでご了承ください。

「※3」については、動作は可能ですがグーグルプレイからのダウンロードができない状況になっています。

こちらのURL(https://www.tanita.co.jp/p/support_alblo/)の

「4.スマートフォン用アプリ「Android版ALBLO」ダウンロード」をご確認ください。

【現行バージョン】……現在最新のアプリバージョンです GooglePlayからインストール可能です
 【旧バージョン】……旧いアプリバージョンです、「インストール・マニュアル」からインストール可能です

キャリア	機体名	型番	【現行バージョン】		【旧バージョン】						AndroidOS	備考	
			Alblo Ver.1.2.2.1	Albloid Ver.1.1.1.1	Alblo Ver.1.2.1.7=○ Ver.1.2.1.8=●	Albloid Ver.1.1.0.7=○ Ver.1.1.0.8=●	Alblo Ver.1.2.1.6	Albloid Ver.1.1.0.6	Alblo Ver.1.2.1.4	Albloid Ver.1.1.0.4			
	MONO	MO-01K	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	TOUGHBOOK	P-01K	未検証	未検証	×	×	×	×	×	未検証	未検証	8.1.0	
	Galaxy Note 3	SC-01F	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	5.0.x	
	Galaxy Note Edge	SC-01G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.4	
	Galaxy Note Edge	SC-01G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Galaxy Note8	SC-01K	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	Galaxy Note8	SC-01K	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.1	
	Galaxy Active neo	SC-01H	未検証	未検証	×	×	×	×	×	×	×	5.1.1	
	Galaxy S5 ACTIVE	SC-02G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.1	
	Galaxy S5 ACTIVE	SC-02G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.x	
	Galaxy S5 ACTIVE	SC-02G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.2	
	Galaxy S7 edge	SC-02H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.1	
	Galaxy S8	SC-02J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	7.0.0	
	Galaxy S9	SC-02K	未検証	未検証	×	×	○	○	未検証	未検証	未検証	8.0.0	
	Galaxy Feel2	SC-02L	未検証	未検証	○	○	○	○	未検証	未検証	未検証	8.1.0	
	Galaxy Feel2	SC-02L	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	9.0.0	
	Galaxy A20	SC-02M	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	9.0.0	
	Galaxy Tab S 8.4	SC-03G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Galaxy Tab S 8.4	SC-03G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.4	
	Galaxy S8+	SC-03J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	7.0.0	
	Galaxy S9+	SC-03K	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	未検証	未検証	未検証	8.0.0	
	Galaxy S9+	SC-03K	未検証	未検証	○	○	×	×	未検証	未検証	未検証	9.0.0	
	Galaxy S5	SC-04F	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.2	
	Galaxy S6 edge	SC-04G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Galaxy Feel	SC-04J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	7.0.0	
	Galaxy S6	SC-05G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Galaxy A41	SC-41A	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	10.0.0	
	Galaxy A21	SC-42A	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	10.0.0	
	Galaxy A22	SC-56B	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	11.0.0	
	Galaxy A22	SC-56B	未検証	未検証	○※3	○※3	×	×	×	×	×	12.0.0	
	Galaxy A23	SC-56C	未検証	未検証	●	●	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	13.0.0	
	AQUOS ZETA	SH-01G	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	○	○	○	4.4.4	※1
	AQUOS ZETA	SH-01G	未検証	未検証	○	○	×	×	○	○	○	5.0.2	
	AQUOS ZETA	SH-01H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.1	
	AQUOS sense	SH-01K	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	7.1.2	buildVer.『01.00.02』は非対応
	AQUOS sense	SH-01K	未検証	未検証	○	○	○	○	×	×	×	9.0.0	
	AQUOS sense2	SH-01L	未検証	未検証	○	○	○	○	未検証	未検証	未検証	8.1.0	
	AQUOS sense2	SH-01L	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	10.0.0	
	Disney Mobile on docomo	SH-02G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.4	
	AQUOS Compact	SH-02H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.1	
	AQUOS Compact	SH-02H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.1	
	AQUOS EVER	SH-02J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	6.0.1	
	AQUOS EVER	SH-02J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	AQUOS EVER	SH-02J	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	8.0.0	
	AQUOS sense3	SH-02M	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	9.0.0	
	AQUOS ZETA	SH-03G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	AQUOS R	SH-03J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	AQUOS R2	SH-03K	未検証	未検証	×	×	×	×	×	未検証	未検証	8.0.0	
	AQUOS ZETA	SH-04F	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.2	
	AQUOS EVER	SH-04G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	AQUOS ZETA	SH-04H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.1	
	AQUOS PAD	SH-05G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	AQUOS PAD	SH-06F	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.2	
	AQUOSケータイ	SH-06G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.4	
	AQUOS sense4	SH-41A	未検証	未検証	×	×	×	×	×	×	×	11.0.0	
	AQUOS wish2	SH-51C	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	12.0.0	
	AQUOS wish2	SH-51C	未検証	未検証	●	●	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	13.0.0	
	AQUOS wish3	SH-53D	○	○	×	×	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	13.0.0	
	AQUOS wish3	SH-53D	○	○	×	×	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	14.0.0	
	AQUOS sense4	SH-54B	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	11.0.0	Ver1.2.1.4/1.1.0.4は動作不安定
	Xperia XZ1	SO-01K	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	8.0.0	
	Xperia XZ3	SO-01L	未検証	未検証	※2	※2	※2	※2	未検証	未検証	未検証	9.0.0	イヤホンジャック無し
	Xperia XZ3	SO-01L	未検証	未検証	※2	※2	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	10.0.0	イヤホンジャック無し
	Xperia Z3 Compact	SO-02G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.4	
	Xperia Z3 Compact	SO-02G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Xperia Z5 Compact	SO-02H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.1	
	Xperia Z5 Compact	SO-02H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.0	
	Xperia X Compact	SO-02J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.1	
	Xperia X Compact	SO-02J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Xperia XZ1 Compact	SO-02K	未検証	未検証	○	○	○	○	未検証	未検証	未検証	8.0.0	
	Xperia Ace	SO-02L	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	9.0.0	
	Xperia Ace II	SO-41B	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	11.0.0	
	Xperia 10 IV	SO-52C	未検証	未検証	●	●	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	12.0.0	
	Xperia Ace III	SO-53C	未検証	未検証	○/●	○/●	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	12.0.0	
	Xperia Ace III	SO-53C	未検証	未検証	●	●	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	13.0.0	
	Xperia Z2	SO-03F	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Xperia Z2	SO-03F	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.2	
	Xperia Z4	SO-03G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Xperia Z5 Premium	SO-03H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.1	
	Xperia XZs	SO-03J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	Xperia XZs	SO-03J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	8.0.0	
	Xperia XZ2	SO-03K	未検証	未検証	※2	※2	※2	※2	未検証	未検証	未検証	8.0.0	イヤホンジャック無し
	Xperia A2	SO-04F	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.2	
	Xperia A4	SO-04G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Xperia X performance	SO-04H	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.1	
	Xperia XZ Premium	SO-04J	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.1	
	Xperia XZ2 Premium	SO-04K	未検証	未検証	※2	※2	※2	※2	未検証	未検証	未検証	8.0.0	イヤホンジャック無し
	Xperia Z2 Tablet	SO-05F	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.2	
	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	5.0.2	
	Xperia XZ2 Compact	SO-05K	未検証	未検証	※2	※2	※2	※2	未検証	未検証	未検証	8.0.0	イヤホンジャック無し
	Xperia 10 II	SO-41A	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	10.0.0	
	M	Z-01K	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	未検証	未検証	未検証	7.1.2	
	M	Z-01K	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	7.1.0	
	M	Z-01K	未検証	未検証	○	○	×	×	未検証	未検証	未検証	4.4.2	
au	MeMO Pad 8	AST21	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	

【現行バージョン】……現在最新のアプリバージョンです GooglePlayからインストール可能です
 【旧バージョン】……旧いアプリバージョンです、「インストール・マニュアル」からインストール可能です

キャリア	機体名	型番	【現行バージョン】				【旧バージョン】				AndroidOS	備考	
			Alblo Ver.1.2.2.1	Albloid Ver.1.1.1.1	Alblo Ver.1.2.1.7=○ Ver.1.2.1.8=●	Albloid Ver.1.1.0.7=○ Ver.1.1.0.8=●	Alblo Ver.1.2.1.6	Albloid Ver.1.1.0.6	Alblo Ver.1.2.1.4	Albloid Ver.1.1.0.4			
	HTC J butterfly	HTL23	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.x	
	HTC J butterfly	HTV31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	HTC 10	HTV32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.0	
	HTC U11	HTV33	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	7.1.0	
	Qua tab 02	HWT31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.0	
	HUAWEI nova 2	HWW31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	HUAWEI P20 Lite	HWW32	未検証	未検証	○	○	○	○	未検証	未検証	○	8.0.0	
	mirraie	KYL23	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.x	
	Qua tab 01	KYT31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	5.1.0	
	Qua tab QZ8	KYT32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	Qua tab QZ10	KYT33	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.2	
	URBANO V01	KYV31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	BASIO	KYV32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	INFOBAR A03	KYV33	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	URBANO V02	KYV34	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.0	
	TORQUE G02	KYV35	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	6.0.0	
	TORQUE G02	KYV35	未検証	未検証	○	○	○	○	○	×	×	6.0.1	
	DIGNO rafre	KYV36	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.0	
	URBANO V03	KYV38	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	6.0.0	
	TORQUE G03	KYV41	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	7.1.0	
	Qua phone QX	KYV42	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	BASIO 3	KYV43	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	Qua phone QZ	KYV44	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	8.0.0	
	Qua phone QZ	KYV44	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	9.0.0	
	TORQUE G04	KYV46	未検証	未検証	×	×	×	×	×	×	×	10.0.0	
	GRATINA	KYV48	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	10.0.0	
	URBANO L03	KYY23	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	TORQUE G01	KYY24	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	isai FL	LGL24	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	G pad 8.0 L Edition	LGT01	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	5.0.x	
	Qua tab PX	LGT31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.0	
	Qua tab PX	LGT31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Qua tab PZ	LGT32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	6.0.0	
	Qua tab PZ	LGT32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	isai VL	LGV31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.x	
	isai vivid	LGV32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.0	
	isai Beat	LGV34	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	7.0.0	
	isai V30+	LGV35	未検証	未検証	×	×	×	×	×	×	×	8.0.0	
	LG it	LGV36	未検証	未検証	○	○	○	○	○	未検証	未検証	8.1.0	
	Galaxy A32	SCG08	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	11.0.0	
	GALAXY S5	SCL23	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.x	
	GALAXY Note Edge	SCL24	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	GALAXY Tab S	SCT21	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.x	
	Galaxy S6 edge	SCV31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Galaxy S6 edge	SCV31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Galaxy A8	SCV32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	5.1.0	
	Galaxy S7 edge	SCV33	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.0	
	Galaxy S7 edge	SCV33	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Galaxy S8+	SCV35	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	7.0.0	
	Galaxy S8	SCV36	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Galaxy Note 8	SCV37	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	Galaxy S9	SCV38	未検証	未検証	×	×	×	×	×	未検証	未検証	8.0.0	
	Galaxy S9+	SCV39	未検証	未検証	×	×	×	×	×	未検証	未検証	8.0.0	
	Galaxy S9+	SCV39	未検証	未検証	○	○	○	○	○	未検証	未検証	9.0.0	
	Galaxy Note9	SCV40	未検証	未検証	○	○	○	○	○	未検証	未検証	9.0.0	
	Galaxy A20	SCV46	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	10.0.0	
	AQUOS SERIE	SHL25	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.x	
	AQUOS SERIE mini	SHV31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	AQUOS SERIE	SHV32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	AQUOS SERIE	SHV32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	AQUOS SERIE mini	SHV33	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.0	
	AQUOS SERIE mini	SHV33	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	AQUOS SERIE	SHV34	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	6.0.0	
	AQUOS SERIE	SHV34	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	AQUOS U	SHV35	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.0	
	AQUOS U	SHV35	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	BASIO2	SHV36	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	6.0.0	
	AQUOS U	SHV37	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	6.0.0	
	AQUOS U	SHV37	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	7.0.0	
	AQUOS R	SHV39	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	AQUOS sense	SHV40	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	AQUOS R compact	SHV41	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	8.0.0	
	AQUOS R2	SHV42	未検証	未検証	○	○	○	○	○	未検証	未検証	8.0.0	
	AQUOS sense2	SHV43	未検証	未検証	○	○	○	○	○	未検証	未検証	8.1.0	
	AQUOS sense3	SHV45	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	9.0.0	
	AQUOS sense3	SHV45	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	10.0.0	
	AQUOS sense4	SH-M15	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	12.0.0	
	AQUOS sense5G	SHG-03	未検証	未検証	○	○	×	×	×	×	×	11.0.0	Ver.1.2.1.6/1.1.0.6は動作不安定
	Xperia ZL2	SOL25	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.x	
	Xperia Z3	SOL26	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	4.4.x	
	Xperia Z2 Tablet	SOT21	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	4.4.x	
	Xperia Z4 Tablet	SOT31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	×	×	5.0.2	
	Xperia Z4 Tablet	SOT31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Xperia Z4	SOV31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.0.2	
	Xperia Z4	SOV31	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Xperia Z5	SOV32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.x	
	Xperia Z5	SOV32	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Xperia X Performance	SOV33	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.0	
	Xperia XZ	SOV34	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	6.0.0	
	Xperia XZ	SOV34	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.0.0	
	Xperia XZs	SOV35	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	7.1.0	
	Xperia XZ1	SOV36	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	8.0.0	
	Xperia XZ2	SOV37	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	8.0.0	イヤホンジャック無し
	Xperia XZ2 Premium	SOV38	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	8.0.0	イヤホンジャック無し
	Xperia XZ3	SOV39	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	9.0.0	イヤホンジャック無し
	Qua phone	Qua phone	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	5.1.0	

【現行バージョン】……現在最新のアプリバージョンです、GooglePlayからインストール可能です
 【旧バージョン】……旧いアプリバージョンです、「インストール・マニュアル」からインストール可能です

キャリア	機体名	型番	【現行バージョン】		【旧バージョン】						AndroidOS	備考				
			Alblo Ver.1.2.2.1 	Albloid Ver.1.1.1.1 	Alblo Ver.1.2.1.7=○ Ver.1.2.1.8=● 	Albloid Ver.1.1.0.7=○ Ver.1.1.0.8=● 	Alblo Ver.1.2.1.6 	Albloid Ver.1.1.0.6 	Alblo Ver.1.2.1.4 	Albloid Ver.1.1.0.4 						
キャリア	Qua phone PX	Qua phone P	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	6.0.0				
	Qua tab	QZ10	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	未検証	未検証	7.1.2		
	DIGNO tab (OS10)	KYT34	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	10.0.0		
	DIGNO tab (OS11)	KYT34	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	11.0.0		
	TORQUE_G05	KYG01	未検証	未検証	x	x	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	11.0.0		
	TORQUE_G04(OS9)	KYV46	未検証	未検証	x	x	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	9.0.0	イヤホンジャック変換ケーブル (0401QNA)はFC-1000認識不可	
	TORQUE_G04(OS10)	KYV46	未検証	未検証	x	x	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	10.0.0		
	Qua Tab QZ8	KYT32	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	8.1.0		
	Qua tab QZ10	KYT33	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	8.1.0		
	GRATINA	KYV48	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	11.0.0		
	QuaPhoneQZ	KYV44	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	8.0.0		
	Arrows We	FCG01	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	12.0.0		
	MVNO	Arrows	M01	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	4.4.2	
		Zenfone2	ZE551ML	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	5.x.x	
		arrows	M02	未検証	未検証	未検証	未検証	x	x	x	x	x	x	x	5.x.x	
ARROWS		M305/KA4	未検証	未検証	未検証	未検証	x	x	x	x	x	x	x	4.4		
arrows		M03	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	6		
arrows		M04	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	7.1.1		
arrows		M05	未検証	未検証	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.0.0		
AQUOS sense3		SH-M12	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	9.0.0		
その他		Apple iOS系 (iPhone, iPad, iPod)		未検証	未検証	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	
		AQUOS sense lite	SH-M05	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	7.1.2	
	Eee Pad TF101		未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	x	x	x	x	--		
	ICONIA TAB A200		未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	x	x	x	x	--		
	Microsoft Windows phone系		未検証	未検証	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--		
	Nexus 7 (2012年度モデル)		未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	x	x	x	x	4.x.x		
	Panasonic (Android版)	FZ-N1	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	5.1.1		
	PM80		未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	x	x	x	x	5.x.x		
	P10 lite		未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	7.0.0		
	Sony Tablet S wifiモデル		未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	x	x	x	x	--		
	ZenFone 4 Max	ZC-520KL	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	x	x	x	x	7.1.1		
	ZenFoneLive		未検証	未検証	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.0.0		
	ZenPad10	P023	未検証	未検証	○	○	○	○	x	○	○	○	○	--		
	ZenPad10	P028	未検証	未検証	○	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	--		
	Lavie_T8_8HD	T0875/CAS	未検証	未検証	○	○	○	x	x	x	x	x	x	11.0.0		
HUAWEI P30 Lite		未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10.0.0			